

Konfiguracja drukarki fiskalnej (NIP na paragonie)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów uległy zmianie. Przedsiębiorcy mogą wystawić faktury do paragonów wyłącznie tylko do tych, na których widnieje **NIP nabywcy**.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 **ustawy o VAT** podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:

- do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
- nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy fiskalne posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru **NIP nabywcy**, w związku z tym wymóg umieszczania numeru **NIP** ogranicza się do grupy kas posiadających opisywaną funkcjonalność.

Sprawdź czy masz poprawnie skonfigurowaną drukarkę fiskalną!

Do prawidłowego działania funkcjonalności wydruk numeru **NIP na paragonie** w McSPAL 7 PSP należy odpowiednio skonfigurować drukarkę fiskalną dla każdego stanowiska wg opisanej procedury.

Konfiguracja drukarki fiskalnej w McSPAL

1. Uruchomić aplikację zarządzającą (BOS),
2. Przejść do opcji **Z8-3-1** Urządzenia peryferyjne,
3. Wybrać z listy stanowisk dane stanowisko (oznaczone na żółto na poniższych rysunku),
4. W tabeli urządzeń dla pozycji Drukarka fiskalna zaznaczyć w kolumnie **NIP na paragonie** (zgodnie z rysunkiem poniżej oznaczonym na czerwono) i zatwierdzić (ENTER),
5. Czynności 3 i 4 należy powtórzyć dla każdego zdefiniowanego stanowiska sprzedaży,
6. Ponownie uruchomić aplikację kasową (POS) na poszczególnych stanowiska sprzedaży.

Uwaga! W przypadku, gdy drukarka nie będzie funkcjonować prawidłowo należy przywrócić poprzednią konfigurację (odznaczyć dla Drukarki Fiskalnej kolumnę **NIP na paragonie**), a następnie uruchomić aplikację kasową (POS) na poszczególnych stanowiska sprzedaży. W takim przypadku Państwa drukarki nie obsługują funkcjonalności NIP na paragonie.

The screenshot shows the configuration window for 'Bos Z8-3-1 Urządzenia peryferyjne'. It contains two main tables and several control elements.

Table 1: Stanowiska (Workstations)

ID stanow.	Opis stanowiska	ID szuflady	Numer logiczny	MID Polcard
2	BOS		8	
3	Serwer		9	
11	Kasa1	11	1	

Table 2: Urządzenia (Devices)

Nazwa urządzenia	Rodzaj łącz.	ID podm.	Nr wewnętrzny	Nr zewnętrzny	Nr portu	Adres IP	Port Tcp/IP	Fisc. Fry	NIP na paragonie
Drukarka fiskalna Novitus z płatnościami	RS 232	1			1			x	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal eService	RS 232	1			2			x	x

Additional elements in the screenshot include a 'Przebieg' section with a checked 'Obsługa dystrybutorów' and a value of '2' for 'Mnożnik kopii dokumentów'. On the right side, there is a vertical menu with buttons for 'Nowe stanowisko F2', 'Usuń stanowisko F3', 'Przypisz magazyn F4', 'Usuń przypis. magazynu F5', 'Przypisz urządzenie F6', 'Usuń przypis. urządzenia F7', 'Zmień F8', 'Restart konf. terminala F9', and 'Zamknij E12'.